

家庭に持ち帰ったとき、家庭の Wi-Fi 等に 接続する方法

射水市教育委員会

学校への登校が不可能になり各家庭で Teams 等でオンライン授業をする際、家庭の Wi-Fi 等に接続する必要があります。設定する際は、必ず家の人と一緒に行ってください。

家庭に Wi-Fi 等のインターネット回線環境がない場合は市からモバイルルーターが貸し出されます。そのときは、次の設定をする必要がありません。モバイルルーターに関する貸出規約や設定は、別紙を参照してください。

通常どおり、起動させます。SKYMENU や SKYMENU クラスに入る必要はありません。




学校で起動させると、ここが有効になっています。

家庭で行うと、ここが無効になっています。

② 無線 LAN を有効にするために (A) か (B) のどちらかの方法をとってください。



(A) Windows マークから行く方法



この
マークを
タップ



ネットワークとインターネットをタップ

(B) 画面右下あたりからスワイプする方法



ネットワークをタップ



利用できるネットワークを
タップ


ここからは、共通です。



各家庭で設置して
いる無線ルーターの
名前を選択します。

自動的に接続にチ
ェック


接続をタップ



このようなセキュリティーキーの入力を求めています。



各家庭の設置している無線ルーターの側面等にはこのような暗号化キーが掲載されているので、それを見て入力します。




しばらく待って、ネットワークの状態が右上の図のようになったら、無線ルーターとの接続ができた証拠です。この設定は、無線ルーターの機種によって、QR コードによるテザリングや一発ボタン設定などでも行うことができます。

☆プロキシ設定について



③ この後、Google や Y!(Yahoo!)にアクセスしてみてください。表示されていたら「自宅インターネット」が自動的に作動してプロキシの設定がされた証拠です。

ここで、Google や Y!(Yahoo!)が表示されなかった場合は、「自宅インターネット」のアイコンをタップもしくは、ダブルクリックしてください。白枠で黒いウインドウ『コマンドプロンプト』が起動し、自動的に閉じます。その後 Google や Y!(Yahoo!)にアクセスして、表示されるか確認してください。表示されれば、プロキシが設定された証拠です。




それでも、表示されない場合は、次の方法を試してください。
Windows マークをタップもしくは、クリックします。
次に、設定マークをタップもしくは、クリックします。

次に「ネットワークとインターネット」を
タップもしくは、クリックします。



②プロキシサーバーを使うを
オフにします。

①プロキシをタップ



右上の×を押します。

嚴重注意

絶対にここの設定を変えないでください。
ここを変えてしまうと、学校で使用するとき回線を利用することができなくなります。


無線ルーターに接続する場合、無線ルーターに一度に接続できる個数が決まっている場合があります。特に、小型のものは、一度に接続できる個数が1～2の場合があります。接続限界個数を越えて接続しようとする「接続できたのに、突然切れた」ということが起きますので注意してください。

家に無線ルーターはないけれど有線ブロードバンドや有線ルーターはあるという家庭は、有線LANと USB LANアダプターが必要となります。

本機は有線LAN接続のLANポートがありません。
お手数ですが、必要なご家庭の方は USB LANアダプターを家電量販店等で購入し用意してください。



有線ブロードバンドや有線ルーターと本機をこのように接続してください。



(各家庭に設置している有線ブロードバンドや有線ルーターの説明書を見てください。その有線ブロードバンドや有線ルーターによって、LANを接続する場所が異なります。)

その後、☆のプロキシの設定を行ってください。

Microsoft Edge や Internet Explorer を起動させ、Google や Y!に接続し表示されれば家庭で本機のネット使用が可能になった証拠です。

各家庭で本機の利用を終了する際は、「電源切るときクリック」のアイコンをタップもしくはダブルクリックしてください。終了のメッセージがコマンドプロンプトに表示されて、電源が切れます。

各家庭で再び起動したい場合は、いつものように起動すると設定した Wi-Fi 環境に入っていきます。2回目以降からは、Wi-Fi 設定をする必要はありません。

電源を切って、学校に持って来て起動させると自動的に学校の設定になりますので、設定を変更する必要はありません。



家庭でネットができるからといって本機を使用し
てのSNS悪用や学習に必要なないソフト・アプリ
等のインストール、学習に必要なないサイトの閲
覧はしないでください。詳しくは、「タブレット活用
のルール」に従ってください。

守られない場合は、本機の取り上げまたは弁
償となることがあります。